

## Anleitung zur manuellen Installation des Pool-Mate PRO Pod-Treibers

Lade zuerst die [PoolMateSetup.exe](#) von unserer Webseite <http://www.swimovate.de/downloads> herunter. Ein Doppelklick extrahiert die Datei. Gehe nun zu `C:\PoolMateSetup\USBdriver` und doppelklicke `setup.exe`.

Hinweis: wird die `setup.exe` nach der Installation erneut aufgerufen, wird das Programm deinstalliert.

Schliesse nun den USB-Pod an einen freien USB Port Deines Computers an.

**Falls der Pod-Treiber sich nicht automatisch installiert, musst Du eine manuelle Installation vornehmen.**

### Schritt 01

Zuerst musst Du in Erfahrung bringen, welches Betriebssystem Du verwendest und ob Du eine 32 oder 64 Bit Windows-Installation hast. Diese Infos kannst Du folgendermassen herausfinden:

Gehe zu [Start/Systemsteuerung/System und Sicherheit/System](#) um Dir Dein Betriebssystem und den Prozessor anzeigen zu lassen. Falls Du Dir nicht sicher bist, ob Du eine 32 oder 64 Bit Installation hast, kannst Du im Internet nach dem Prozessor suchen – damit lässt sich die Bit-Version feststellen.

### Schritt 02

Gehe zu [Start/Systemsteuerung](#). Wähle **Hardware** und klicke auf **Geräte-Manager**. Suche nach **Anschlüsse (COM & LPT)** und klicke auf das Plus/Pfeil-Icon daneben. Nun sollte **Pool-Mate USB Pod** angezeigt werden. Klicke mit der rechten Maustaste auf **Pool-Mate USB Pod** und wähle **Treibersoftware aktualisieren**.

Der Assistent **Neue Hardware gefunden** startet und fragt: *„Darf Windows sich mit Windows Update verbinden, um nach Software zu suchen?“*

Wähle *„Nein, diesmal nicht“* bzw. *„Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“* und klicke **weiter**.

Wähle *„Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen“*.

Wähle *„Unterordner einbeziehen“* und klicke **weiter**.

Wähle [PoolMateSetup/PoolMate Link/USBdriver/Windows/TUSB3410](#) und wähle entweder den **Common-32** oder den **Common-64** Ordner je nach Version Deines Betriebssystems. Klicke **OK**, klicke **weiter**.

Ein Fenster mit dem Titel „*Hardware wird installiert*“ erscheint. Klicke **weiter** und der Assistent startet die Installation der Software.

Ein neues Fenster mit dem Hinweis „*Die Datei 'umpusbxxx.sys' on TI UMP Installation Disk wird benötigt.*“ erscheint.

Klicke **durchsuchen**, um die korrekte Datei für Dein Betriebssystem in den Installations-Ordner zu kopieren.

Gehe einen Schritt in der Ordnerstruktur zurück in den **TUSB3410** Ordner. Doppelklicke auf den passenden Ordner für Dein Betriebssystem (z.B. auf **XP32** im Falle einer Windows XP 32 Bit Installation, oder **Vista64** für Vista 64 Bit).

Klicke auf *umpusbxxx.sys* und klicke **öffnen**. Klicke **OK**.

Ein Kopierfehler-Fenster erscheint mit dem Hinweis „Windows kann die Datei *wdfcoinstaller01009.dll* nicht installieren“. Klicke **durchsuchen** und gehe wieder einen Ordner zurück zum **TUSB3410** Ordner. Wähle diesmal entweder den **Common-32** oder **Common-64** Ordner. Nun klicke die Datei *WdfCoInstaller01009.dll* und danach **öffnen**. Klicke **erneut versuchen**.

Klicke auf **Beenden** um die Installation erfolgreich abzuschliessen.

Gehe zum Geräte-Manager und prüfe ob **Pool-Mate USB Pod (COMXXX)** (wobei XXX für eine Nummer steht) unter **Ports (COM&LPT)** erscheint. Dein Pod ist nun korrekt installiert.